

## OneWeb15: Merkblatt Bilder bearbeiten

Bilder müssen vor dem Hochladen auf die Website auf das richtige Seitenverhältnis zugeschnitten und in der Dateigrösse reduziert werden. Als Minimalanforderungen für Bilder gelten folgende Auflösungen:


Seitenbild	mind. 1296 x 730 Pixel
Slider Startseite	mind. 910 x 377 Pixel
Teaser Startseite	mind. 204 x 128 Pixel

Grundsätzlich gilt: Je besser das Ausgangsmaterial, desto besser das Endergebnis. Hat das Bild eine höhere Auflösung als das geforderte Minimum ist zudem auch die Reduktion auf einen Bildausschnitt möglich, was gerade bei den Bildern für Slider und Teaser von Vorteil sein kann.

Zum Bearbeiten der Bilder kann ein Bildbearbeitungsprogramm, welches die Komprimierung und den Export von Bildern im JPG-Format erlaubt (z.B. Photoshop oder Gimp), verwendet werden. Eine gute Alternative ist der kostenlose Online-Editor von Pixlr.

## Bildbearbeitung mit Pixlr


1. Den Editor von Pixlr aufrufen über <http://apps.pixlr.com/editor/>
2. Datei öffnen (Ctrl + O oder via Menü).
3. Das Auswahlrechteck-Werkzeug auswählen, Modus «Aspect Ratio» (Seitenverhältnis) wählen und Breite und Höhe eingeben. Die Angaben entsprechen den oben aufgeführten Mindestgrösse des jeweiligen Bildformates.



4. Bildausschnitt wählen und via Menü (Bild -> Freistellen) beschneiden.
5. Bildgrösse über das Menü (Bild -> Bildgrösse) anpassen. Die Eingaben entsprechen der oben aufgeführten Mindestgrösse des jeweiligen Bildformates.



6. Nun das Bild speichern, dazu Ctrl + S drücken oder via Menü (Datei -> Speichern) wählen. Einen Dateinamen eintragen, als Bildformat JPEG auswählen und bei Qualität 60 eingeben.



## Bild auf einer Inhaltsseite einfügen

1. Zur entsprechenden Seite navigieren und Hinzufügen -> Bild wählen.



2. Dem Bild einen Titel (=Bildlegende) und einen aussagekräftigen Beschrieb geben.
3. Unter dem Reiter «Einstellungen» die Checkbox bei «In der Suche anzeigen» deaktivieren.